


8.2 Text na stĺpce

Tento príkaz slúži na prevzatie dát vo forme textu do Excelu. Môže nastať situácia, že dlhší text je uložený v jednej bunke a my ho potrebujeme rozdeliť do viacerých buniek vedľa seba, do viacerých stĺpcov. Jednoduchým využitím sprievodcu prevodu textu do stĺpcov môžeme rozdeliť text v takýchto bunkách do viacerých stĺpcov. Pripravíme si tabuľku, podľa nasledovného obrázku. Údaje môžu byť ľubovoľné, dôležité je len nech majú identifikovateľný oddeľovací znak, čo v našom ilustratívnom prípade bude pomlčka. Sú to výrazy obsahujúce Výrobca, názov produktu, popis a jeho cenu. Tieto údaje sú však v jednej bunke. Bude potrebné „rozbiť“ ich na viacero stĺpcov. Označíme si takéto bunky a zadáme príkaz z karty *Domov* / *Nástroje pre údaje* / *Text na stĺpce*.

	A	B	C	D
1				
2				
3	LGL - Biela tabuľa magnetická, keramická Legamaster - PREMIUM PLUS 100 x 150 cm - 900 €			
4	LGL - Biela tabuľa magnetická, keramická Legamaster - PREMIUM PLUS 120 x 150 cm - 800 €			
5	LGL - Biela tabuľa magnetická, keramická Legamaster - PREMIUM PLUS 120 x 180 cm - 950 €			
6	LGL - Biela tabuľa magnetická, keramická Legamaster - PREMIUM PLUS 120 x 200cm - 990 €			
7	LGL - Biela tabuľa magnetická, keramická Legamaster - PREMIUM PLUS 120 x 240 cm - 800 €			
8	LGL - Biela tabuľa magnetická, keramická Legamaster - PREMIUM PLUS 90 x 120 cm - 790 €			
9	LGL - Biela tabuľa magnetická, keramická Legamaster - UNIVERSAL PLUS 100 x 150 cm - 900 €			
10	QOMO - Hlasovacie zariadenie Qomo - QRF300 QPad RF16 (QRF300) 16+1 ovládač - 600 €			
11	QOMO - Hlasovacie zariadenie Qomo - QRF300 QPad RF24 (QRF300) 24+2 ovládačov - 700 €			
12	QOMO - Hlasovacie zariadenie Qomo - QRF300 QPad RF32 (QRF300) 32+1 ovládač - 900 €			
13	QOMO - Hlasovacie zariadenie Qomo - QRF300 QPad 3RF náhradný ovládač pre UČITEĽA - 800 €			
14	QOMO - Hlasovacie zariadenie Qomo - QRF300 QPad 3RF náhradný ovládač pre ŽIAKA - 600 €			
15	QOMO - Hlasovacie zariadenie Qomo - QRF600 QPad RF14 (QRF600) 14+1 ovládač - 950 €			
16	QOMO - Hlasovacie zariadenie Qomo - QRF600 QPad RF24 (QRF600) 24+1 ovládač - 990 €			
17	QOMO - Hlasovacie zariadenie Qomo - QRF600 QPad RF32 (QRF600) 32+1 ovládač - 930 €			
18				


Obrázok 185: Príklad údajov na rozdelenie na stĺpce

Zobrazí sa nám dialógové okno prvého kroku sprievodcu prevodu textu.




Obrázok 186: Prvé okno sprievodcu prevodu textu do stĺpcov

V prvom kroku je nutné určiť, či sú v poli oddeľovače, alebo sa jedná o pole pevnej šírky. Tlačidlom „Ďalej“ sa dostávame na Krok 2. Tu sa určí druh oddeľovača, a doladí sa rozdelenie textu. Ak sme v prvej karte zaškrtnuli Pevná šírka, zobrazí sa len karta s možnosťou posunutia deliacej čiary myšou. Oddeľovačom je v našich údajoch pomlčka.



Obrázok 187: Druhý krok prevodu textu do stĺpcov

Na tretej obrazovke sa určí typ dát v jednotlivých stĺpcoch, či sa jedná o typ všeobecný, textový alebo dátumový. Je tu tiež možnosť preskočiť, teda neimportovať myšou vybraný stĺpec a dá sa tu aj zadať postavenie ľavého horného rohu oblasti (my sme ho zmenili na hodnotu B3, aby nedošlo k prepísaniu našej pôvodnej databázy), kam má byť rozdelený text umiestnený.



Obrázok 188: Nastavenie stĺpcov a formát údajov

Tlačidlom „Dokončiť“ sa text rozdelí podľa nadefinovaných parametrov.

	B	C	D	E
1				
2	Výrobca	Názov	Parametre	Cena
3	LGL	Biela tabuľa magnetická, keramická	PREMIUM PLUS 100 x 150 cm	900 €
4	LGL	Biela tabuľa magnetická, keramická	PREMIUM PLUS 120 x 150 cm	800 €
5	LGL	Biela tabuľa magnetická, keramická	PREMIUM PLUS 120 x 180 cm	950 €
6	LGL	Biela tabuľa magnetická, keramická	PREMIUM PLUS 120 x 200cm	990 €
7	LGL	Biela tabuľa magnetická, keramická	PREMIUM PLUS 120 x 240 cm	800 €
8	LGL	Biela tabuľa magnetická, keramická	PREMIUM PLUS 90 x 120 cm	790 €
9	LGL	Biela tabuľa magnetická, keramická	UNIVERSAL PLUS 100 x 150	900 €
10	QOMO	Hlasovacie zariadenie Qomo	QRF300 QPad RF16 (QRF30	600 €
11	QOMO	Hlasovacie zariadenie Qomo	QRF300 QPad RF24 (QRF30	700 €
12	QOMO	Hlasovacie zariadenie Qomo	QRF300 QPad RF32 (QRF30	900 €
13	QOMO	Hlasovacie zariadenie Qomo	QRF300 QPad 3RF náhradný	800 €
14	QOMO	Hlasovacie zariadenie Qomo	QRF300 QPad 3RF náhradný	600 €
15	QOMO	Hlasovacie zariadenie Qomo	QRF600 QPad RF14 (QRF60	950 €
16	QOMO	Hlasovacie zariadenie Qomo	QRF600 QPad RF24 (QRF60	990 €
17	QOMO	Hlasovacie zariadenie Qomo	QRF600 QPad RF32 (QRF60	930 €

Obrázok 189: Výsledná tabuľka po rozdelení na stĺpce

Potom už len stačí dorobiť databáze hlavičku a jej údaje ďalej spracovávať.

8.3 Zlučovanie zoznamov

Často nastane situácia, že je vytvorených viacero zošitov (napr. rôzne strediská po celom Slovensku) a je potrebné údaje z nich zlúčiť do jedného. Na zlučovanie súborov slúži príkaz *Údaje / Zlúčiť*.

Zdrojovou oblasťou môžu byť samostatné zošity, listy v aktívnom zošite, alebo list s viacerými tabuľkami. Tieto tri zdroje sa môžu kombinovať.

Cieľová oblasť je oblasť, do ktorej chceme umiestniť výsledok zlučovania. Označenie cieľovej oblasti (bunka, riadok, stĺpec, oblasť) podlieha základným princípom kopírovania, ktoré sme sa už naučili.


Názvy polí podľa ktorých sú dáta identifikovateľné, musia byť prvým poľom zoznamu.

K dispozícii je jedenásť *funkcií*, podľa ktorých sa zdrojové oblasti zlučujú. Implicitne je nastavené sčítanie.

Spôsob zlučovania si ukážeme na príklade:

Predpokladajme, že vlastníme firmu, ktorá má tri pobočky, v Bratislave, Košiciach a vo Zvolene. Pripravíme si tabuľky podľa obrázkov nižšie, každú do samostatného zošita. Zošity pomenujeme podľa pobočiek. Potrebujeme pripraviť zlučenie výstupov predajnosti vo všetkých troch strediskách. Podmienkou je, že výsledný list môže obsahovať len jeden zlučený zoznam s väzbou na zdroj. Záznamy v zdrojovej oblasti nemusia byť zhodne zoradené, po zlúčení sa použijú názvy riadkov z prvého stĺpca dokumentu. Cieľová tabuľka sa umiestni tam, kde je postavený kurzor.

Po zadaní príkazu z karty *Údaje / Nástroje pre údaje / Zlúčiť* sa otvorí dialógové okno *Zlúčiť*. V prvom poli vyberieme názov funkcie, v našom prípade „Suma“, v poli „Odkaz“ označíme tabuľku rozsahu A5:G18 v zošite BRATISLAVA.xls a stlačíme tlačidlo „Pridať“. Odkaz na túto tabuľku sa pridá do priestoru „Všetky odkazy“ a my môžeme zadať druhý odkaz na tabuľku v zošite Košice.xls a rovnako aj na tabuľku v zošite Zvolen.xls.



Obrázok 190: Dialógové okno so zadanými rozsahmi v jednotlivých zošitoch